

CGM TURBOMED

Installation von ImpfDocNE




INHALT

1	Server-/Client-Betrieb.....	3
1.1	Server Installation	3
1.2	Client Installation	5
1.3	Lizenzdaten hinterlegen.....	7
2	Terminalserver Betrieb	8
2.1	Server- und Client Installation	8
2.2	Terminalserver Betrieb Portfreigabe	8
3	Das Hilfe-System von CGM TURBOMED	9
3.1	CGM TURBOMED Gebrauchsanweisung [F1]	9
3.2	CGM TURBOMED Anwender-Hotline	9


1 Server-/Client-Betrieb

1.1 Server Installation






Um den Impfplaner [ImpfDocNE] zusammen mit CGM TURBOMED nutzen zu können, braucht dieser eine Server-/Client-Umgebung. Die Installationsdateien sind auf dem CGM TURBOMED-Update im Ordner [ImpfDocNE] enthalten. Für unsere **Server-Umgebung** wählen wir hier die [server]-Installation:



Mit einem Doppelklick auf Datei [**impfsoft-server-winjre.msi**] starten Sie die Installation:



Folgen Sie hier den Hinweisen, die Ihnen während des Installationsvorgangs angezeigt werden. Bestätigen Sie alle Installationsdialoge mit den Buttons [**Weiter**] oder [**Installieren**] soweit angezeigt und schließen Sie die Installation mit [**Fertigstellen**] ab:




WICHTIG:


- Ist der Server auch ein Arbeitsplatz, so muss auch hier der Client installiert werden.

1.2 Client Installation





An allen Arbeitsstationen, die mit ImpfDocNE arbeiten sollen, muss zusätzlich noch die Client-Installation aufgespielt werden. Die Installationsdateien sind auf dem CGM TURBOMED-Update im Ordner [ImpfDocNE] enthalten. Für unsere **Client-Umgebung** wählen wir hier die [client]-Installation:



Mit einem Doppelklick auf Datei [impfsoft-client-winjre.msi] starten Sie die Installation:




Folgen Sie hier den Hinweisen, die Ihnen während des Installationsvorgangs angezeigt werden. Bestätigen Sie alle Installationsdialoge mit den Buttons [Weiter] oder [Installieren] soweit angezeigt und schließen Sie die Installation mit [Fertigstellen] ab:



1.3 Lizenzdaten hinterlegen

Nach der Server-/Client-Installation müssen noch in CGM TURBOMED (an einem beliebigen Arbeitsplatz) die Lizenzdaten (Lizenzschlüsselart und Lizenzschlüssel) hinterlegt werden. Rufen Sie dazu in CGM TURBOMED die Modul-Freischaltung auf. Der Aufruf erfolgt wie gewohnt **im neuen Hauptmenü** über das Suchfeld mit dem Suchbegriff [**ModulFreischaltung**] oder **im alten Hauptmenü [F12]** über den Menüpunkt [**Sonstiges/ Wartung/ Modul-Freischaltung**]:



Nach Eingabe der Lizenzschlüsselart und -Lizenzschlüssel müssen diese über den Button [**Übernehmen**] gespeichert werden. Mit einem Klick auf den Button [**OK**] verlassen Sie das Fenster.

Nach einem Neustart von CGM TURBOMED können Sie ImpfDocNE vollumfänglich nutzen.

2 Terminalserver Betrieb

2.1 Server- und Client Installation

Der Impfplaner [**ImpfDocNE**] kann auch auf einem Terminalserver betrieben werden. Je nach Umgebung kann eine Server- oder Client-Version installiert werden (siehe Kapitel: [Server-/Client-Betrieb](#)).

Auch hier müssen noch nach der Server-/Client-Installation in CGM TURBOMED (an einem beliebigen Arbeitsplatz) die Lizenzdaten (Lizenzschlüsselart und Lizenzschlüssel) hinterlegt werden (siehe Kapitel: [Lizenzdaten hinterlegen](#)).


WICHTIG:

- Damit der Impfplaner [**ImpfDocNE**] vollumfänglich zur Verfügung steht, muss auch hier nach der Eingabe der Lizenzdaten CGM TURBOMED einmal neugestartet werden.

2.2 Terminalserver Betrieb Portfreigabe

Nach dem Sie die Server-/Client-Installation durchgeführt und CGM TURBOMED neugestartet haben, müssen Sie noch auf dem Server/Client und pro Arbeitsplatz eine fortlaufende Portnummer vergeben.

Den dazugehörigen Konfigurationsdialog können Sie über die folgenden Wege aufrufen. Tippen Sie hierzu **im neuen Hauptmenü** ins Suchfeld den Suchbegriff [**Grundeinstellungen**] ein. Oder Sie gehen **im alten Hauptmenü** [F12] über den Menüpunkt [**Sonstiges/ Grundeinstellungen**]. Suchen Sie dort die Kategorie [**Sonstiges**] und navigieren Sie zum Eintrag [**ImpfDoc.NE: Port Terminal-Server-Betrieb**]. Und vergeben Sie hier für den Server/Client und pro Arbeitsplatz eine fortlaufende Portnummer (z.B. Server: 12661, Arbeitsstation 1: 12662, Arbeitsstation 2: 12663 etc.):



3 Das Hilfe-System von CGM TURBOMED

3.1 CGM TURBOMED Gebrauchsanweisung [F1]

Bei Fragen zur Bedienung von CGM TURBOMED steht Ihnen direkt im Programm eine umfangreiche Gebrauchsanweisung zur Verfügung, die Sie an jeder beliebigen Programmstelle durch Betätigen der Taste [F1] aufrufen können. Diese öffnet sich in demjenigen Kapitel, das dem von Ihnen vor dem Betätigen der Taste [F1] verwendeten CGM TURBOMED-Modul entspricht. Über diesen kontextsensitiven Aufruf der Gebrauchsanweisung hinaus, steht Ihnen selbstverständlich auch eine Suchfunktion zur Verfügung, die Ihnen das Auffinden weiterer Kapitel erleichtert.

3.2 CGM TURBOMED Anwender-Hotline

WIR SIND FÜR SIE DA!

Hotline & Servicezeiten

Telefon: +49 (0) 261 8000-2345¹

Fax: +49 (0) 261 8000-3345

E-Mail: hotline.turbomed@cgm.com

oder im Internet unter cgm.com/turbomed

¹ Unsere Hotline-Zeiten: Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr außer an bundeseinheitlichen Feiertagen.

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich TURBOMED

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-2345

F +49 (0) 261 8000-3365

info@turbomed.de

cgm.com/turbomed

cgm.com/de

